Académie d'Aix-Marseille - Formation ISN

LES RESEAUX INFORMATIQUES Mise place d'un réseau étendu

Programme de formation :

- Plan d'adressage
- Configuration d'interfaces réseaux
- Configuration de routeurs
- Configuration de services réseaux
 - Service web (http)
 - Service de transfert de fichiers (ftp)
 - Service de configuration IP dynamique (DHCP)
 - Service de partage de fichiers Windows (SMB)
- Tests et vérification

Sommaire

1	Le d	conte	xte	1
2	Pro	bléma	atique	1
3	Cor	nduite	du projet	2
	3.1	Ana	lyse	2
	3.1	.1	Inventaire du matériel nécessaire.	2
	3.1	.2	Inventaire des tâches à accomplir.	2
	3.1	.3	Répartition des tâches	5
	3.1	.4	Définition du plan d'adressage	6
	3.2	Fich	e de réalisation	9
4	Anr	nexes.		10
	4.1	Fich	es de configuration d'un serveur Linux Suse	10
	4.1	.1	FICHE n°1 : Configuration des paramètres IP sous Linux SUSE 11.2	10
	4.1	.2	FICHE n°2 : Test de connectivité sous Linux SUSE 11.2	11
	4.1	.3	FICHE n°3 : Installation du service DHCP sous Linux SUSE 11.2	12
	4.1	.4	FICHE n°4 : Configuration du service DHCP sous Linux SUSE 11.2	14
	4.1	.5	FICHE n°5 : Principales commandes réseau pour Windows XP / Vista / Seven	17
	4.1	.6	FICHE n°6 : Principales commandes réseau et gestion des dossiers sous linux	18
	4.1	.7	FICHE n°7 : Configuration du service SAMBA	19
	4.1	.8	FICHE n°8 : Configuration du service APACHE2	24
	4.2	Fich	es de configuration d'un routeur Cisco	25
	4.2	.1	Configuration du nom du routeur	25
	4.2	.2	Configuration des interfaces Ethernet (eth) ou FastEthernet (fa)	25
	4.2	.3	Configuration de l'interface Serial du routeur	25
	4.2	.4	Vérifier la configuration des interfaces d'un routeur	25
	4.2	.5	Configuration d'une route statique	25
	4.2	.6	Consulter la table de routage	25

1 Le contexte

Le groupe POLYMOUSSE est spécialisé dans la fabrication et la transformation de mousse de polyuréthanne. Il exerce son activité dans trois secteurs principaux : la literie, l'automobile et l'isolation.

Employant quelque 3 000 collaborateurs, le groupe POLYMOUSSE est principalement présent sur le marché français mais il a récemment racheté dans différents pays plusieurs sociétés qui sont devenues des succursales. Par cette action, il a triplé son chiffre d'affaires, doublé ses effectifs et est devenu leader sur le marché européen.

La répartition de l'effectif des collaborateurs du groupe est désormais la suivante :

- France : 1 500
- Espagne : 800
- Portugal : 400
- Belgique : 300

Chaque collaborateur pourra disposer d'un accès personnel au système d'information.

2 Problématique

Cette évolution majeure nécessite de réaliser l'intégration des différents systèmes d'information présents au sein du groupe. Le système d'information ainsi obtenu doit garantir la disponibilité des applications informatiques dans l'ensemble du groupe.

Chaque succursale dispose de :

- Un serveur web
- Un serveur DHCP
- Un serveur de fichier contenant un dossier partagé en lecture.

L'entreprise dispose d'un serveur web et d'un serveur FTP accessible depuis internet et situé dans la DMZ :



Le réseau de l'entreprise Polymousse est construit autour de l'adresse IP 172.16.0.0/16.

La liaison NORD-SUD est matérialisée par une liaison Serial à 8 000 000 bauds. Ce réseau inter-routeur à pour adresse IP 10.10.10.0/30.

Le réseau dans la DMZ est construit autour de l'adresse 10.10.10.128/29.

3 Conduite du projet

3.1 Analyse

Le projet consiste à réaliser un prototype du réseau de l'entreprise Polymousse. Chaque succursale sera réduite à 2 PC clients et un serveur configurés conformément au plan d'adressage définit ci-dessus.

3.1.1 Inventaire du matériel nécessaire.

Les PC clients sont des stations sous Windows, les serveurs sont des stations sous linux Suse.

Matériel	Nombre	Caractéristiques	
PC Clients	8	OS Windows XP	
Serveurs	5	OS Linux Suse 10.2	
Routeurs	3	2 routeurs Eth+Fa+Serial 1 routeur Eth+Fa	
Switchs	5	-	

3.1.2 Inventaire des tâches à accomplir.

Il s'agit ici de réaliser la liste des tâches à accomplir pour réaliser le prototype du réseau de l'entreprise.

Tâche 1 : Définition du plan d'adressage : Tâche collective

Tâche 2 : Configuration du réseau France :

Tâches élémentaires	Description		
Interconnexion des périphériques du réseau	Connexion SRV-France, PC-FR1, PC-FR2, Switch-FR, routeur FRANCE		
Configuration du serveur SRV-FRANCE	 Configuration de l'interface réseau (adresse IP/masque/passerelle) Installation et configuration du service DHCP Test du service DHCP Installation et configuration du service http (Apache2) Test accès au serveur web Installation et configuration du service Samba (partage de fichiers) Test d'accès en lecture seule au contenu du dossier FRANCE 		

Tâche 3 : Configuration du routeur FRANCE :

Titre	Description
Connexion au routeur	 Connexion PC-FR1 à routeur France par câble console Configuration d'Hyperterminal pour accéder à l'IOS du routeur
Configuration du routeur FRANCE	 Configuration du nom du routeur (FRANCE) Configuration des interfaces réseau Ethernet0 et FastEthernet0 Configuration des routes statiques vers les réseaux Belgique, Espagne, Portugal et liaison NORD-SUD Test de connectivité vers tous les réseaux

Tâche 4 : Configuration du réseau Belgique :

Tâches élémentaires	Description		
Interconnexion des périphériques du réseau	 Connexion SRV-BELGIQUE, PC-BL1, PC-BL2, Switch-BL, routeur NORD 		
Configuration du serveur SRV- BELGIQUE	 Configuration de l'interface réseau (adresse IP/masque/passerelle) Installation et configuration du service DHCP Test du service DHCP Installation et configuration du service http (Apache2) Test accès au serveur web Installation et configuration du service Samba (partage de fichiers) Test d'accès en lecture seule au contenu du dossier BELGIQUE 		

Tâche 5 : Configuration du routeur NORD :

Titre	Description		
Connexion au routeur	 Connexion PC-BL1 à routeur NORD par câble console Configuration d'Hyperterminal pour accéder à l'IOS du routeur 		
Configuration du routeur NORD	 Configuration du nom du routeur (NORD) Configuration des interfaces réseau Ethernet0, FastEthernet0 et Serial0 Configuration des routes statiques vers les réseaux France, Espagne, Portugal Test de connectivité vers tous les réseaux 		

Tâche 6 : Configuration du serveur POLYMOUSSE :

Tâches élémentaires	Description		
Interconnexion des	 Connexion SRV-BELGIQUE, PC (optionnel), Switch-DMZ,		
périphériques du réseau	routeur NORD et FRANCE		
Configuration du	 Configuration de l'interface réseau (adresse		
serveur SRV-	IP/masque/passerelle) Installation et configuration du service http (Apache2) Test accès au serveur web Installation et configuration du service FTP (transfert de		
POLYMOUSSE	fichiers) Test d'accès au serveur ftp		

Tâche 7 : Configuration du réseau Portugal :

Tâches élémentaires	Description	
Interconnexion des périphériques du réseau	 Connexion SRV-PORTUGAL, PC-PO1, PC-PO2, Switch-PO, routeur SUD 	
Configuration du serveur SRV- PORTUGAL	 Configuration de l'interface réseau (adresse IP/masque/passerelle) Installation et configuration du service DHCP Test du service DHCP Installation et configuration du service http (Apache2) Test accès au serveur web Installation et configuration du service Samba (partage de fichiers) Test d'accès en lecture seule au contenu du dossier PORTUGAL 	

Tâche 8 : Configuration du routeur SUD :

Titre	Description
Connexion au routeur	 Connexion PC-PO1 à routeur SUD par câble console Configuration d'Hyperterminal pour accéder à l'IOS du routeur
Configuration du routeur SUD	 Configuration du nom du routeur (SUD) Configuration des interfaces réseau Ethernet0, FastEthernet0 et Serial0 Configuration des routes statiques vers les réseaux DMZ, Belgique, France Test de connectivité vers tous les réseaux

Tâche 9 : Configuration du réseau Espagne :

Tâches élémentaires	Description		
Interconnexion des périphériques du réseau	 Connexion SRV-ESPAGNE, PC-ES1, PC-ES2, Switch-ES, routeur SUD 		
Configuration du serveur SRV-ESPAGNE	 Configuration de l'interface réseau (adresse IP/masque/passerelle) Installation et configuration du service DHCP Test du service DHCP Installation et configuration du service http (Apache2) Test accès au serveur web Installation et configuration du service Samba (partage de fichiers) Test d'accès en lecture seule au contenu du dossier ESPAGNE 		

3.1.3 Répartition des tâches

Tâche n°	Nom de la tâche	Attribuée à :
1	Définition du plan d'adressage	Tous
2	Configuration du réseau France	
3	Configuration du routeur FRANCE	
4	Configuration du réseau Belgique	
5	Configuration du routeur NORD	
6	Configuration du serveur SRV- POLYMOUSSE	
7	Configuration du réseau Portugal	
8	Configuration du routeur SUD	
9	Configuration du réseau Espagne	

3.1.4 Définition du plan d'adressage

La définition de la problématique nous impose les contraintes suivantes :

- Le réseau de l'entreprise Polymousse est construit autour de l'adresse IP 172.16.0.0/16.
- La liaison NORD-SUD est matérialisée par une liaison Serial à 8 000 000 baud (bits/sec). Ce réseau inter-routeur à pour adresse IP 10.10.10.0/30.
- Le réseau dans la DMZ est construit autour de l'adresse 10.10.10.128/29.

Les réseaux des succursales seront pris dans l'ordre d'importance dans la plage attribuée à l'entreprise.

Appuyez-vous sur le travail réalisé en activités pratiques pour définir les plans d'adressage des différentes succursales de l'entreprise :

Subnet Name	France	Espagne	Portugal	Belgique
Needed Size	1500	800	400	300
Allocated Size				
Address				
Mask				
Dec Mask				
Assignable Range				
Broadcast				

Subnet Name	DMZ	NORD-SUD
Needed Size	3	2
Allocated Size		
Address		
Mask		
Dec Mask		
Assignable Range		
Broadcast		

Fiche d'adressage

Réseau FRANCE			
Périphérique	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Passerelle
PC-FR1			
PC-FR2			
SRV-FRANCE			
Eth0 routeur FRANCE			

Réseau ESPAGNE

Périphérique	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Passerelle
PC-ES1			
PC-ES2			
SRV-ESPAGNE			
Eth0 routeur SUD			

Réseau PORTUGAL

Périphérique	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Passerelle
PC-PO1			
PC-PO2			
SRV-PORTUGAL			
Fa0 routeur SUD			

Réseau BELGIQUE

Périphérique	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Passerelle
PC-BE1			
PC-BE2			
SRV-BELGIQUE			
Eht0 routeur NORD			

Réseau DMZ

Périphérique	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Passerelle
PC-DMZ (optionnel)			
SRV-POLYMOUSSE			
Fa0 routeur NORD			
Fa0 routeur FRANCE			

Liaison NORD-SUD

Périphérique	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Passerelle
Serial0 routeur NORD			
Serial0 routeur SUD			

3.2 Fiche de réalisation

NOM Prénom : ______ Date : _____

Tâche attribuée : ______

	Réussite		2	Echec	
Tâches élémentaires	Seul	en équipe	Avec le prof	Diagnostic	

Observations :

4 Annexes

- 4.1 Fiches de configuration d'un serveur Linux Suse
 - 4.1.1 FICHE n°1 : Configuration des paramètres IP sous Linux SUSE 11.2



4.1.2 FICHE n°2 : Test de connectivité sous Linux SUSE 11.2



4.1.3 FICHE n°3 : Installation du service DHCP sous Linux SUSE 11.2





4.1.4 <u>FICHE n°4 :</u> Configuration du service DHCP sous Linux SUSE 11.2







4.1.5 FICHE n°5 : Principales commandes réseau pour Windows XP / Vista / Seven

- PING : Teste la connectivité réseau avec une adresse IP distante w.x.y.z

ping w.x.y.z
ping -t w.x.y.z

L'option -t permet de faire des pings en continu jusqu'à Ctrl-C.

- TRACERT : Affiche toutes les adresses IP intermédiaires par lesquelles passe un paquet entre la machine local et l'adresse IP spécifiée w.x.y.z

tracert w.x.y.z
tracert -d w.x.y.z

Pour tester la connectivité réseau et si la commande ping ne donne pas de réponse, il convient de lancer cette commande pour voir à quel niveau le paquet ou la connectivité est défaillante.

- IPCONFIG : afficher ou rafraîchir la configuration réseau TCP/IP

ipconfig [/all][/release][/renew][/flushdns][/displaydns][/registerdns][-a]

Cette commande exécutée sans option, affiche l'adresse IP en cours, le masque réseau ainsi que la passerelle par défaut au niveau des interfaces connues sur la machine.

/all	Affiche toute la configuration réseau y compris les serveurs DNS, WINS, bail DHCP, etc
/renew	Renouvelle la configuration DHCP de tous les cartes
/release	Envoie un message DHCPRELEASE au serveur DHCP pour libérer la configuration DHCP actuelle et annuler la configuration d'adresse IP de toutes les cartes. Ce paramètre désactive TCP/IP pour les cartes configurées de manière à obtenir automatiquement une adresse IP.
/flushdns	Vide et réinitialise le contenu du cache de résolution du client DNS. Au cours de la résolution des problèmes DNS, vous pouvez utiliser cette procédure pour exclure les entrées de cache négatives ainsi que toutes les autres entrées ajoutées de façon dynamique.
/displaydns	Affiche le contenu du cache de résolution du client DNS, qui inclut les entrées préchargées à partir du fichier des hôtes locaux ainsi que tous les enregistrements de ressources récemment obtenus pour les requêtes de noms résolues par l'ordinateur. Le service Client DNS utilise ces informations pour résoudre rapidement les noms fréquemment sollicités, avant d'interroger ses serveurs DNS configurés
/registerdns	Actualise tous les baux DHCP et réinscrit les noms DNS.

- NETSTAT : afficher l'état de la pile TCP/IP locale à la machine

netstat

4.1.6 FICHE n°6 : Principales commandes réseau et gestion des dossiers sous linux

- IFCONFIG : obtenir la liste des interfaces réseau détectées

ifconfig

Pour attribuer une adresse IP à une interface réseau, il suffit de taper :

ifconfig <interface> <adresse ip> netmask <masque de sous réseau>

- PING : tester la connectivité réseau avec une adresse IP distante w.x.y.z

ping w.x.y.z

- NETSTAT : Affiche les connexions TCP actives et les ports sur lesquels l'ordinateur écoute

netstat

- TRACEROUTE : permet de donner la liste des routeurs entre la machine sur laquelle on lance la commande et la machine cible

traceroute <IP de la cible> ou traceroute <nom de domaine de la cible>

- MKDIR : Créer un dossier

mkdir <nom du dossier>

- CHMOD : Changer les droits d'un dossier ou d'un fichier

chmod -R abc <nom du fichier ou du dossier>

- a : droits du propriétaire du fichier (en général son créateur)
- b : droits du groupe du propriétaire
- c : droits de tous les autres utilisateurs.

abc ont des valeurs numériques calculé à partir des valeurs suivantes :

4	2	1
lecture	écriture	exécution

Exemple : Dossier en contrôle total pour le propriétaire, lecture exécution pour tous les autres

chmod -R 755 dossier (7=4+2+1; 5=4+1; 5=4+1)

4.1.7 FICHE n°7 : Configuration du service SAMBA











 Définir le mot de passe de l'utilisateur pour le service SAMBA (mot de passe à saisir sous Windows lors de la connexion au dossier partagé « documents »). 	Catalante Image: Catalante Catalante Image: Catalan
 Le répertoire « documents » est maintenant accessible via n'importe quel client (Windows) du réseau en tapant le nom d'utilisateur et le mot de passe défini précédemment. Pour exemple, le fichier essai.txt a été créé depuis un poste client. 	Cordinatur @ Ichiars Image: Signed Signe

4.1.8 FICHE n°8 : Configuration du service APACHE2

- ➡ Dans Yast, cliquer sur « Services réseaux », puis sur « Serveur HTTP».
- ➡ Par défaut défaut, le serveur écoute les requêtes HTTP sur le port 80 des interfaces réseau de l'ordinateur.
- ◆ Cliquer sur le bouton « suivant », seul le langage de script PHP5 est pris en compte par défaut.
- ➡ Cliquer sur le bouton « suivant », les paramètres du serveur par défaut sont affichés.

➡ Cliquer sur le bouton « suivant », les paramètres des hôtes virtuels sont affichés (normalement rien). Un hôte virtuel est un site web hébergé sur le même ordinateur que le site par défaut, la différence entre les deux site se fait grâce au nom de domaine sur le DNS (www.sitepardefaut.com = 90.12.14.22 et www.hotevirtuel.com = 90.12.14.22)

➡ Cliquer sur le bouton « suivant », les paramètres de démarrage du service sont affichés. Cliquer sur le bouton « terminer ».

4.2 Fiches de configuration d'un routeur Cisco

4.2.1 Connexions des appareils



La connexion de configuration aux routeurs se fait par un câble Console (bleu clair). Il permet d'établir une liaison série dont les caractéristiques sont les suivantes :

- Vitesse : 9600 bauds
- 8 bits de données
- 1 bit de Stop
- Pas de parité
- Pas de contrôle de flux

L'échange d'information se fait au moyen d'un logiciel d'émulation de terminal série comme hyperterminal, putty, tera-term, minicom, ...

4.2.2 Configuration du nom du routeur

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname Nom_du_Routeur
```

4.2.3 Configuration des interfaces Ethernet (eth_) ou FastEthernet (fa_)

```
Router(config) #interface eth ou Router(config) #interface fa
Router(config-if) #ip address 192.168.1.__ 255.255.255.__
Router(config-if) #no shutdown
Router(config-if) #exit
```

4.2.4 Configuration de l'interface Serial du routeur

```
Router(config) #interface Serial0
Router(config-if) #ip address 10.10.10.____ 255.255.255.252
Router(config-if) #clock rate 8000000
Router(config-if) #no shutdown
```

4.2.5 Vérifier la configuration des interfaces d'un routeur

Router#show ip interface brief

4.2.6 Configuration d'une route statique

```
Router#configure terminal
```

```
Router(config) #ip route <IP_destination> <masque> <interface_de_sortie>
```

Exemple :



4.2.7 Consulter la table de routage

Router#show ip route